

# 2 段階認証のリリースに関するご案内

2020 年 04 月 14 日 株式会社 Fleekdrive

Copyright(c) 2020 Fleekdrive Co., Ltd. All rights reserved.

# 目次

1	はじ	めに	3
2	現行	仕様との変更点	4
3	2段	階認証の設定方法	6
	3.1	2 段階認証を「利用する」に設定する	6
	3.2	2 段階認証適用後のログイン方法	7
	3.3	携帯電話に SMS で通知する場合	8
	3.4	メールで通知する場合	9
	3.5	端末を信頼済みに登録する1	0
4	認証	失敗時のログイン方法	11
	4.1	バックアップコードで認証する	11
	4.2	管理者が設定をリセットする1	2
5	注意	· <b>事項</b> 1	3

#### 1 はじめに

本書は、2020 年 6 月 13 日の Fleekdrive のメジャーバージョンアップ(Ver3.0.0)でリリースされる 「2 段階認証」に関するご案内となります。

昨今、第三者が利用者の ID やパスワードを不正に入手し、Web サービスにログインを試みる事例が 頻発しております。

現在 Fleekdrive では、複数回パスワードを間違えるとアカウントをロックする機能や、接続可能な IP アドレスを制限する機能など、様々な機能で不正ログインに対応しています。

しかしながら、利用者自らが行うセキュリティ対策については、十分にフォローされているとは言えない 状況でした。

そのため、よりセキュアな環境で Fleekdrive をご利用いただくために、2020 年 6 月 13 日のメジャ ーバージョンアップにて、新たに SMS やメールにて認証コードを通知する、2 段階認証によるログイン 方法をリリースいたします。

新しい認証方法では、パスワード(本人のみが知りえる知識要素)および、認証コード(本人が所持して いるデバイスやアカウントに対して送られる所持要素)の 2 要素での認証となるため、今までのログイン 方法より安全性が大幅に強化されます。

また、上記2段階認証のリリースに伴い、パスワードリセット時の秘密の質問/回答が廃止され、

ユーザ ID の入力のみでパスワードリセットが可能になります。

そのため、必要に応じて2段階認証を利用し、セキュリティ強化を行っていただくよう、お願い申し上げます。

# 2 現行仕様との変更点

1. ログイン時

現行の仕様では、ユーザ ID とパスワードでのログイン認証のみでした。

2 段階認証を「利用する」に設定した組織では、設定変更後の初回ログイン時に以下の画面が表示され、2 段階認証の設定を求められるようになります。

図 2-1	
-------	--

肓 Fleekdrive
2段階認証の設定をしてください。
認証コードを送信するための電話番号を入力してください。
国番号 電話番号 +81 ▼
次へ
SMSが利用できない場合、メールで設定

2. パスワードリセット時

現行の仕様では、パスワードを失念してしまった際に、秘密の質問と回答を入力し、その組み合わせ が合致していれば、利用者自身でパスワードのリセットを行うことができました。

図 2-2 現行のパスワードリセット画面

肓 Fle	ekdrive
パスワー	ドリセット
パスワードをお ユーザID、秘密の質問と答えを入す	忘れですか ? コレてパスワードをリセットできます。
ユーザID 秘密の質問	
答え 答え	<b>v</b>
送信	キャンセル

2020年4月25日リリース以降は、ユーザIDの入力のみでパスワードをリセットできます。

図 2-3 メジャーバージョンアップ後のパスワードリセット画面

肓 Fle	ekdrive	
パスワー	ドリセット	
パスワードをお ユーザIDを入力してパス・	忘れですか? ワードをリセットできます。	
ユーザID		
送信	キャンセル	

2段階認証を利用される際の、実際の設定手順については、次章をご覧ください。

#### 3 2段階認証の設定方法

3.1 2 段階認証を「利用する」に設定する

Fleekdrive の設定>セキュリティ設定>2 段階認証 を開きます。

义	3-1
_	-



デフォルトでは2段階認証は[利用しない]になっているため、画面右下の[編集]をクリックし、 [2段階認証の利用]を[利用する]に変更し、画面右下の[OK]をクリックします。 ※すべてのユーザに適用されます。

#### 図 3-2



#### 3.2 2 段階認証適用後のログイン方法

ユーザ ID とパスワードを入力し、Fleekdrive にログインする。



Fleekdrive	
xxxxx@xxx.xx	
ユーザIDを保存	
ログイン	
パスワードをお忘れですか?	

2 段階認証の設定を求められるため、認証コードを送信する宛先を選択します。 携帯電話に SMS で通知する場合→3.3 へ進んでください。 メールで通知する場合→3.4 へ進んでください。 ※SMS が優先となります。

义	3-4	•
	-	

	Fleekdrive
2段階認証の	設定をしてください。
認証コードを送信	するための電話番号を入力してください。
国番号 +81 ▼	電話番号
	<b>次</b> へ
SMSが利用できな	い場合、メールで設定

3.3 携帯電話に SMS で通知する場合

通知先の電話番号を入力し、[次へ]をクリックすると認証コードが発行されるため、 SMS にて通知された認証コードを入力し、[OK]をクリックします。

义	3-5
---	-----

2段階認証	の設定をしてください。
認証コードを送	を信するための電話番号を入力してください。
国番号	電話番号
+81 💌	09012345678
	Mere





#### 3.4 メールで通知する場合

[SMS が利用できない場合、メールで設定]をクリックし、続けて[次へ]をクリックすると、 Fleekdrive に登録されているメールアドレス宛に認証コードが発行されるため、 通知された認証コードを入力し[OK]をクリックします。

#### 図 3-7



#### 🗵 3-8

🥃 Fle	ekdrive
以下の宛先に認証コードが送信	されました。
t****o@************.jp 認証コードを入力 123456	再送信
ОК	キャンセル

認証コードの有効期間は発行から3分となります。期限切れの場合は再送信してください。 もし、認証コードの入力誤りが複数回発生した場合、ロックがかかりますのでご注意ください。 なお、ロックがかかるまでの失敗回数及びロック時間は、パスワードポリシーに準じます。 3.5 端末を信頼済みに登録する

端末を「信頼する端末」として登録することで、ログイン時の2段階認証をスキップすることができます。

2度目のログイン時に[この端末を信頼する端末として登録する]をチェックしてください。

肓 Fleekdrive	
以下の宛先に認証コードが送信されました。 t***o@*********.jp 再送信	
認証コードを入力 123456	
✓ この端末を信頼する端末として登録する	
ОК	
認証コードが取得できない場合 バックアップコードで認証する	

図 3-9

信頼する端末に登録すると、[私の情報]から確認することができます。 信頼する端末を削除した場合、再度認証コードを求められるようになります。

図 3-10

アカウント情報   -   ご認証方法     パスワードの変更   SMS通知   変更     使用量と通知   -   1     2段階認証   -   *818******6     226階認証   -   パックアップコード     システム利用設定   パックアップコードを使け取れない場合、パックアップコードを使用してログインできまず。     14786809   コピー     「信頼する端未   05   アプリケーション   登録日時     Windows   Chrome   2020/01/23 19:04:45	私の情報		
パスワードの変更 SMS通知 変更   使用量と通知 電話番号   2段階認証 *818******6   システム利用設定 パックアップコード   認証コードを受け取れない場合、バックアップコードを使用してログインできます。   14786809	アカウント情報	规证方法	
使用量と通知 電話番号   26階認証 +818*****6   システム利用設定 パックアップコード   認証コードを受け取れない場合、バックアップコードを使用してログインできます。   14786809   ビー   信頼する端末   OS アプリケーション 登録日時   Windows Chrome 2020/01/23 19:04:45	パスワードの変更	MosiL/J / ZA SMS通知 察更	
2段階認証   +818*****6     システム利用設定   パックアップコード     認証コードを受け取れない場合、バックアップコードを使用してログインできます。     14786809   コピー     「信頼する端末     〇5   アプリケーション   登録日時     Windows   Chrome   2020/01/23 19:04:45	使用量と通知	電話番号	
システム利用設定   バックアップコード     認証コードを受け取れない場合、バックアップコードを使用してログインできます。     14786809   コピー     信頼する端末     OS   アプリケーション   登録日時     Windows   Chrome   2020/01/23 19:04:45   事	2段階認証	+818*-****6	
認証コードを受け取れない場合、バックアップコードを使用してログインできます。 14786809 コピー 信頼する端末 OS アプリケーション 登録日時 Windows Chrome 2020/01/23 19:04:45 重	システム利用設定	バックアップコード	
14786809 コピー   信頼する端末   OS アプリケーション   Windows Chrome   2020/01/23 19:04:45		認証コードを受け取れない場合、バックアップコードを使用してログインできます。	
信頼する端末     OS   アプリケーション   登録日時     Windows   Chrome   2020/01/23 19:04:45		14786809 コピー	_
OS     アプリケーション     登録日時       Windows     Chrome     2020/01/23 19:04:45     首		信頼する端末	
Windows     Chrome     2020/01/23 19:04:45     Image: Chrome		OS アプリケーション 登録日時	
		Windows Chrome 2020/01/23 19:04:45	

## 4 認証失敗時のログイン方法

4.1 バックアップコードで認証する

認証コードを受け取れない等、認証に失敗する場合は、事前に[私の情報]より確認した認証コードで、 認証することも可能です。

バックアップコードは1度使用すると自動的に変更されます。

# 図 4-1

私の情報	
アカウント情報	规亚方法
パスワードの変更	SMS通知 変更
使用量と通知	電話番号
2段階認証	+819*-****0
システム利用設定	バックアップコード
	認証コードを受け取れない場合、バックアップコードを使用してログインできます。
	19679896 コピー

# 図 4-2

Fleekdrive					
<b>バックアップコードを入力してください。</b> バックアップコード					
ОК	キャンセル				

# 4.2 管理者が設定をリセットする

Fleekdrive の設定>ユーザ管理>ユーザ管理にて、設定をリセットしたいユーザを選択し、2 段階認証のリセットをクリックすることで、リセットできます。

リセットされたユーザは、2段階認証の設定を最初から実施してください。

# 図 4-3

2 ユーザ管理	- 1	· 有效	ಗಿಡಿユ−ザ ▼		リマインダ-	- インポート エク	⊼#−ト <b>Q</b>	Emma Smith X
ユーザ管理			有効	ユーザ	利用終了日時	システム権限	最終ログイン	編集
グループ管理	- 1		0	Emma Smith - anne( SOLXYZ Co., Ltd. (Pa		標準ユーザ	2017/07/0	パスワードリセット
共有ユーザ抽出	- 1		0	Employee 加藤 - kkat SOLXYZ Co., Ltd. (サ;		システム管理者	2015/09/0	2段階認証のリセット
● 権限管理	+		0	John Lee - john@60c SOLXYZ Co., Ltd. (Pa		標準ユーザ	2017/07/2	
● 相職設定	+		0	Motohashi Mami - m SOLXYZ Co., Ltd. (サ)	2023/08/31 00:00 (GMT+09:00)	システム管理者	2018/08/0	

## 5 注意事項

- 2 段階認証は、テナント全体で1つの設定となります。そのため、ユーザごとに2 段階認証を利用 する・利用しないを設定することはできません。
- Fleekdrive 及び Fleekdrive モバイルからのログインに適用されます。 シングルサインオン利用組織、Salesforce からのご利用、API でのログインには適用されません。
- 一度、2段階認証を[利用する]に設定した後、[利用しない]に変更した場合、保存されている設定は全て消去されます。その後、再度[利用する]に変更した場合も全ユーザで再設定が必要となります。